



Note de configuration de vos comptes EMAIL : pour un client de messagerie OUTLOOK

NOTA :

Nous privilégions une configuration en IMAP ou pour la facilité de fonctionnement en parallèle avec des terminaux mobiles.

PROCEDURE D'AJOUT UN COMPTE :

Ajouter un nouveau compte

Configuration de compte automatique
Se connecter à d'autres types de serveurs.

Compte de messagerie

Nom :
Exemple : Elisabeth Andersen

Adresse de messagerie :
Exemple : elizabeth@contoso.com

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :
Tapez le mot de passe que vous a remis votre fournisseur d'accès Internet.

Messagerie texte (SMS)

Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires

< Précédent Suivant > Annuler

Ajouter un nouveau compte

Choisir un service

Messagerie Internet
Connectez-vous à votre serveur POP ou IMAP pour envoyer et recevoir des messages électroniques.

Microsoft Exchange ou un service compatible
Se connecter et accéder à la messagerie, au calendrier, aux contacts, aux télécopies et aux messages vocaux.

Messagerie texte (SMS)
Se connecter à un service de messagerie mobile.

< Précédent Suivant > Annuler



Ajouter un nouveau compte

Paramètres de messagerie Internet
Chacun de ces paramètres est obligatoire pour que votre compte de messagerie fonctionne.

Informations sur l'utilisateur
Votre nom : M. Jean DUPONT
Adresse de messagerie : jdupond@mondomaine.com

Informations sur le serveur
Type de compte : IMAP
Serveur de courrier entrant : mail.dinao.com
Serveur de courrier sortant (SMTP) : mail.dinao.com

Informations de connexion
Nom d'utilisateur : jdupond@mondomaine.com
Mot de passe : ***
 Mémoriser le mot de passe
 Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion

Tester les paramètres du compte
Après avoir complété les champs de cet écran, nous vous conseillons de tester votre compte en cliquant sur le bouton ci-dessous. (Connexion réseau requise.)
Tester les paramètres du compte ...
 Testez les paramètres du compte en cliquant sur le bouton Suivant

Paramètres supplémentaires...

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquez sur le bouton « paramètres supplémentaires »

Allez dans l'onglet Serveur sortant et appliquez la même configuration que ci-dessous

Paramètres de messagerie Internet

Général **Serveur sortant** Connexion Options avancées

Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification:

- Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant
- Se connecter à l'aide de
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
 Mémoriser le mot de passe
- Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)
- Se connecter au serveur de courrier entrant avant d'envoyer le courrier

OK Annuler

Aller dans l'onglet « Option avancées » remplacer la valeur 25 par 587



Paramètres de courrier Internet



Général Serveur sortant Options avancées

Numéros des ports du serveur

Serveur entrant (IMAP) :

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant :

Serveur de courrier sortant (SMTP) :

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant :

Délais du serveur

Court Long 1 minute

Dossiers

Chemin d'accès au dossier racine :

Éléments envoyés

Ne pas enregistrer une copie des éléments envoyés

Éléments supprimés

Marquer les éléments à supprimer, mais ne pas les déplacer automatiquement
Les éléments marqués pour être supprimés seront définitivement supprimés lorsque les éléments de la boîte aux lettres seront vidés.

Vider les éléments en changeant de dossier en ligne