



Config email sous Incredimail

Configuration d'un nouveau compte :

Choisir « Autre »




785 voie Antiope - ZA Athélia 3 - 13600 LA CIOTAT
S.A.R.L. au Capital de 7500 euros
SIRET 448 091 181 00025 - RCS Marseille - NAF 6201Z
<http://www.dinao.com>





Config email sous Incredimail

Saisie votre email et mot de passe

A screenshot of a web browser window titled "Assistant création d'un compte". The window contains a form for connecting to an account. At the top left of the form is an icon of an orange envelope with a blue '@' symbol. The heading reads "Connectez-vous à votre compte". Below this, it says "Veillez saisir votre adresse email et votre mot de passe:". There are two input fields: the first is labeled "Votre adresse électronique:" and contains the text "test@dinao.com", with a small example "Par exemple: Paul@asp.com" below it; the second is labeled "Votre mot de passe:" and contains six asterisks "*****". At the bottom of the window, there are three buttons: "Annuler" with a red 'X' icon, "Précédent" with a green left-pointing arrow, and "Suivant" with a green right-pointing arrow.


785 voie Antiope - ZA Athélia 3 - 13600 LA CIOTAT
S.A.R.L. au Capital de 7500 euros
SIRET 448 091 181 00025 - RCS Marseille - NAF 6201Z
<http://www.dinao.com>






Config email sous Incredimail

Allez dans le menu <Outils> puis <Compte emails>

Cliquez sur le compte à paramétrer puis sur le bouton « Propriétés » :




785 voie Antiope - ZA Athélia 3 - 13600 LA CIOTAT
S.A.R.L. au Capital de 7500 euros
SIRET 448 091 181 00025 - RCS Marseille - NAF 6201Z
<http://www.dinao.com>





Config email sous Incredimail

A screenshot of the 'Propriétés de Dinao.com' window in Incredimail. The window has a blue title bar with the text 'Propriétés de Dinao.com' and a close button. Below the title bar are three tabs: 'Général', 'Serveurs', and 'Avancé'. The 'Général' tab is selected. On the left side of the main content area is an orange envelope icon with a blue '@' symbol. The main content area contains the following fields and options:

- Nom du compte :** A text box containing 'Dinao.com' and a help icon.
- Information sur l'utilisateur**
- Nom d'affichage :** A text box containing 'test@dinao.com' and a help icon.
- Adresse électronique :** A text box containing 'test@dinao.com' and a help icon.
- Adresse de réponse :** An empty text box and a help icon. Below it is the text '(Nécessaire uniquement si différente de l'adresse électronique)'. There is also a small 'dinao.com' logo below this field.
- Inclure ce compte lors de la réception du courrier électronique** and a help icon.

At the bottom right of the window are two buttons: 'OK' with a green checkmark icon and 'Annuler' with a red X icon.



Config email sous Incredimail

Cocher la case en bas « Mon serveur demande une authentification »

The screenshot shows the 'Propriétés de Dinao.com' window with the 'Serveurs' tab selected. The window title is 'Propriétés de Dinao.com'. The 'Serveurs' tab is active, showing the following fields and options:

- Informations sur le serveur**
- Serveur de courrier entrant: mail.dinao.com
- Serveur de courrier sortant: smtp.dinao.com
- Serveur de courrier entrant**
- Nom d'utilisateur: test@dinao.com
- Mot de passe: [masked]
- Souvenez-vous du mot de passe
- Se connecter avec l'authentification par mot de passe sécurisé
- Serveur du courrier sortant**
- Mon serveur demande une authentification
- Plus de paramètres...

At the bottom, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Ensuite allez sur l'onglet « Avancé »




785 voie Antiope - ZA Athélia 3 - 13600 LA CIOTAT
S.A.R.L. au Capital de 7500 euros
SIRET 448 091 181 00025 - RCS Marseille - NAF 6201Z
<http://www.dinao.com>






Config email sous Incredimail

Vous avez deux options de configuration possible :

CONFIGURATION 1 : communication non sécurisé

Saisir 587 pour le courrier sortant SMTP, et ne pas toucher à la valeur « message entrant »






Config email sous Incredimail

CONFIGURATION 2 : communication sécurisé SSL

Saisir 465 pour le courrier sortant SMTP, et ne pas toucher à la valeur « message entrant »




785 voie Antiope - ZA Athélia 3 - 13600 LA CIOTAT
S.A.R.L. au Capital de 7500 euros
SIRET 448 091 181 00025 - RCS Marseille - NAF 6201Z
<http://www.dinao.com>

